

Knit Pro Wallet

Fournitures :

- Tissu pour couverture extérieure : 31 cm x 56 cm
- Tissu pour pages intérieures : 4 rectangles de 31 cm x 52 cm
- Tissu pour rangements intérieurs (en fonction de vos besoins, vous reporter plus bas à la taille des rangements) : le tissu est cousu en double
- Jeffitex ou matière rigide pour la tenue : 2 rectangles de 31 cm x 26 cm et 3 rectangles de 31 cm x 25 cm
- 1 fermeture à glissière de 18 cm
- 2 boutons pressions diamètre 1 cm
- environ 40 cm d'élastique de 1,5 cm de large
- 72 cm de ruban pour fermer votre KPW
- 40 cm de fin ruban pour attacher votre clef de serrage (il est en double afin de faire tenir la clef

Taille des aménagements intérieurs (attention tissu en double épaisseur):

- 2 pochettes pour aiguilles interchangeables : 8 cm x 21 cm
- 2 pochettes pour aiguilles circulaires fixes : 14 cm x 1 cm
- 1 pochette pour embouts des câbles (avec fermeture à glissière) : 10 cm x 21 cm
- 1 pochette pour jauge à aiguilles : 6 cm x 10 cm
- 1 pochette pour protège pointes : 7 cm x 8 cm + rabat 3 cm x 9 cm
- 1 pochette pour aiguilles torsades + ciseaux : 5 cm x 9 cm
- 1 pochette pour mètre enrouleur : 9 cm x 6,5 cm
- 1 pochette pour marqueurs : 8 cm x 8,5 cm + rabat : 3 cm x 9 cm

- 1 pochette pour crochets : 8 cm x 17 cm.

Attaches câbles en élastique :

- 2 câbles : 3,5 cm
- 3 câbles : 4,5 cm
- 5 câbles : 6,5 cm

Attaches aiguilles circulaires 30 cm : 3,5 cm de long X 4 fois

Confection :

La Knit Pro Wallet (KPW) est comme un livre avec plusieurs pages. Je vous parlerais donc de la couverture et des pages intérieures.

Le dos de la couverture n'est pas rigidifiée afin de permettre une utilisation plus souple, mais vous pouvez en rajouter, si vous préférez quelque chose de vraiment + rigide.

Pour commencer, coudre les différents aménagements intérieurs sur les différentes pages. Chaque page mesure 25 cm de large sur 31 cm de haut. Il y a 2 cm entre la page de gauche et la page de droite pour donner de l'aisance une fois la pochette remplie.

Les aménagements intérieurs sont dans le même tissu que celui utilisé pour la couverture, mais il est plié en 2, la pliure est cousue et positionnée vers le haut. Les ourlets sont repliés vers l'intérieur afin que rien ne vienne gêner le rangement.

Leur positionnement sur les différentes pages :

page des câbles : positionnement des élastiques que vous aurez préalablement recouvert de tissu :

les positions sont indiquées de haut en bas et de gauche à droite :

- 5 câbles (60,80,100,120,150) : à 1 cm du haut et 9 cm de la gauche pour le haut et 6 cm du haut et 12 cm de la gauche pour le bas
- 3 câbles (40,60,80) : à 14 cm du haut et 17 cm de la gauche pour le haut et 16 cm du haut et 20 cm de la gauche pour le bas
- 3 câbles (40,60,80) : à 20 cm du haut et 11,5 cm de la gauche pour le haut et 23,5 cm du haut et 11 cm de la gauche pour le bas
- 3 câbles (150,120,100) : à 23 cm du haut et 1,5 cm de la gauche à l'horizontale
- 2 câbles (100, 120/150) : 23,5 cm du haut et 18 cm de la gauche pour le haut et 26 cm du haut et 19 cm de la gauche pour le bas

page des aiguilles circulaires 30 cm :

- à 10 cm du haut et 5,5 cm de la gauche pour le haut et 12 cm du haut et 3 cm de la gauche pour le bas
- à 9 cm du haut et 11 cm de la gauche pour le haut et 9,5 cm du haut et 14,5 cm de la gauche pour le bas
- à 24 cm du haut et 12 cm de la gauche pour le haut et 27,5 cm du haut et 9 cm de la gauche pour le bas
- à 22 cm du haut et 17 cm de la gauche à l'horizontale

Pour les autres pages, positionner vos différentes pochettes en fonction de votre matériel, ou inspirez-vous du mien.

N'oubliez pas de coudre le ruban avec la clef de serrage au milieu des pages des câbles et des pointes.

Quand votre aménagement intérieur sera réalisé, vous aurez donc 4 grands morceaux, chacun divisés en 2 pages. Cela vous donne donc 8 pages que nous allons numéroter de 1 à 8 pour + de facilité.

Poser endroit contre endroit les pages 2 et 3. Coudre ensemble les 3 bords extérieurs. Retourner l'ouvrage sur l'endroit et glisser le jeffitex. Coudre les bords intérieurs ensemble (c'est à dire le 4 ème côté) le long du jeffitex afin de le maintenir

Procéder de même avec les pages 4 et 5 , pages 6 et 7.

Prendre ensuite la couverture. Positionner le jeffitex dessus, les deux rubans pour la fermeture, puis les pages 1 et 8 de l'intérieur. Rabattre les ourlets vers l'intérieur et coudre sur les 4 côtés du devant et idem pour le dos.

Terminer par les coutures en haut et en bas du milieu. Je les ai faites à la main car pas évident de positionner la machine. Mais je ne suis pas une experte.